

### **IMAP mailaccount toevoegen in Outlook 2007**

- 1) Open Outlook 2007
- 2) Klik in het menu **Extra** op **Accountinstellingen...**
- 3) Klik in het dialoogvenster **Accountinstellingen** op het tabblad **E-mail** op **Nieuw**
- 4) Klik onder aan de pagina op het selectievakje **Serverinstellingen of extra servertypen handmatig configureren** en klik op **Volgende**
- 5) Klik op pagina **E-mailservice kiezen** op **Internet-e-mail** en klik op **Volgende**
- 6) Geef op de pagina **Instellingen voor internet-e-mail** de volgende informatie op:
  - a) Onder **Gebruikersgegevens**:
    - i) Type bij **Naam** de naam in waarvan u wilt dat gebruikers die zien wanneer u vanaf deze account e-mail verzendt
    - ii) Type bij **E-mailadres** uw e-mailadres
  - b) Onder **Servergegevens**:
    - i) Selecteer onder **Type account** de optie **IMAP**
    - ii) Type bij **Server voor inkomende e-mail** de naam van de inkomende server
    - iii) Type bij **Server voor uitgaande e-mail (SMTP)** de naam van de uitgaande server
  - c) Onder **Aanmeldingsgegevens**:
    - i) Type bij **Gebruikersnaam** uw e-mailadres
    - ii) Type bij **Wachtwoord** uw wachtwoord op. Als u wilt dat Outlook uw wachtwoord onthoudt, zorgt u ervoor dat het selectievakje naast **Wachtwoord onthouden** is geselecteerd
  - d) Klik rechtsonder op de pagina op **Meer instellingen...** en vul het dialoogvenster **Instellingen voor internet-e-mail** als volgt in:
    - i) Op het tabblad **Server voor uitgaande e-mail** selecteert u **Voor de server voor uitgaande e-mail (SMTP) is verificatie vereist**. Selecteer **Dezelfde instellingen gebruiken als voor inkomende mail**
    - ii) Klik op **Ok**
- 7) Klik op de pagina **Nieuwe e-mailinstellingen toevoegen** op **Volgende**
- 8) Op de pagina **Informatie compleet** klikt u op **Voltooien**. Sluit het dialoogvenster **Accountinstellingen**
- 9) Klik op de pagina **Accountinstellingen** op **Sluiten**