

IMAP mailaccount toevoegen in Outlook 2003

- 1) Open Outlook 2003
- 2) Klik in het menu **Extra** op **E-mailaccounts**
- 3) Klik op de pagina **E-mailaccounts** onder **E-mail** op **Een nieuwe e-mailaccount toevoegen** en klik vervolgens op **Volgende** om naar stap 4 te gaan
- 4) Selecteer op de pagina **Servertype** de optie **IMAP**. Klik op volgende
- 5) Geef op de pagina **Instellingen voor internet-e-mail (IMAP)** de volgende informatie op:
Onder **Gebruikersgegevens**:
 - a) Type bij **Naam** de naam in zoals de gebruikers u zullen zien
 - b) Type bij **E-mailadres** uw e-mailadres
 - c) Onder **Servergegevens**:
 - i) Type bij **Inkomende e-mail (POP3)** de de naam van de inkomende server
 - ii) Type bij **Server voor uitgaande e-mail (SMTP)** de naam van de uitgaande server
 - d) Onder **Aanmeldingsgegevens**:
 - i) Type bij **Gebruikersnaam** uw e-mailadres
 - ii) Type bij **Wachtwoord** uw wachtwoord. Als u wilt dat Outlook uw wachtwoord onthoudt, zorgt u ervoor dat het selectievakje naast **Wachtwoord onthouden** is geselecteerd
 - e) Klik rechtsonder op de pagina op **Meer instellingen...** en vul het dialoogvenster **Instellingen voor e-mail** als volgt in:
 - i) Op het tabblad **Server voor uitgaande e-mail** selecteert u **Voor de server voor uitgaande e-mail (SMTP) is verificatie vereist**. Selecteer **Dezelfde instellingen gebruiken als voor inkomende mail**
 - ii) Klik op **Ok**
- 6) Test of met de ingevoerde gegevens de mail ontvangen en verzonden kan worden. Klik hiervoor op de knop **Accountinstellingen testen**
- 7) Klik op de pagina **Instellingen voor internet e-mail (IMAP)** op **Volgende**
- 8) Op de pagina **Informatie compleet** klikt u op **Voltooien**