

IMAP mailaccount toevoegen in Outlook 2010

- 1) Open Outlook 2010
- 2) Klik in het menu op tabblad **Bestand**
- 3) Klik op de pagina **Accountgegevens** op **Account toevoegen**
- 4) Klik onder aan de pagina **Automatische accountconfiguratie** op het selectievakje **Serverinstellingen of extra servertypen handmatig configureren** en klik op **Volgende**
- 5) Selecteer **Internet-e-mail** en klik op **Volgende**
- 6) Geef op de pagina **Instellingen voor internet-e-mail** de volgende informatie op:
 - a) Onder **Gebruikersgegevens**:
 - i) Type bij **Naam** de naam in waarvan u wilt dat gebruikers die zien wanneer u vanaf deze account e-mail verzendt.
 - ii) Type bij **E-mailadres** uw e-mailadres
 - b) Onder **Servergegevens**:
 - i) Selecteer onder **Type account** de optie **IMAP**
 - ii) Type bij **Server voor inkomende e-mail** de naam van de inkomende server
 - iii) Type bij **Server voor uitgaande e-mail (SMTP)** de naam van de uitgaande server
 - c) Onder **Aanmeldingsgegevens**:
 - i) Type bij **Gebruikersnaam** uw e-mailadres
 - ii) Type bij **Wachtwoord** uw wachtwoord op. Als u wilt dat Outlook uw wachtwoord onthoudt, zorgt u ervoor dat het selectievakje naast **Wachtwoord onthouden** is geselecteerd
 - d) Klik rechtsonder op de pagina op **Meer instellingen...** en vul het dialoogvenster **Instellingen voor internet-e-mail** als volgt in:
 - i) Op het tabblad **Server voor uitgaande e-mail** selecteert u **Voor de server voor uitgaande e-mail (SMTP) is verificatie vereist**. Selecteer **Dezelfde instellingen gebruiken als voor inkomende mail**
 - ii) Klik op **Ok**
- 7) Klik op de pagina **Nieuwe e-mailinstellingen toevoegen** op **Volgende**
- 8) Op de pagina **De procedure is voltooid** klikt u op **Voltoeien**